

Was bedeuten die verschiedenen flags bei dpkg -l?

Im Header von „dpkg -l“ steht die Erklärung dazu. Hier eine kurze Übersicht:

```
$ dpkg -l | head -6
```

```
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
```

```
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
```

```
||/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
```

```
||/ Name
```

```
Version
```

```
Architecture Description
```

```
ii accountsservice
```

```
0.6.35-
```

```
0ubuntu7.2
```

```
amd64
```

```
query and manipulate user account
```

```
information
```

Hier die Beschreibung der einzelnen Felder:

| Erster Buchstabe | gewünschter Zustand („selection state“) |
|------------------|--|
| u | unknown |
| i | install |
| r | remove/deinstall |
| p | purge (Paket soll inklusive der Konfigurationsdateien entfernt werden) |
| h | hold |

| Zweiter Buchstabe | aktueller Zustand |
|-------------------|---|
| n | not-installed |
| i | installed |
| c | config-files (nur Konfigurationsdateien sind installiert) |
| u | unpacked |
| f | half-configured (Konfiguration ist aus irgendeinem Grund fehl geschlagen) |
| h | half-installed (Installation ist aus irgendeinem Grund fehl geschlagen) |
| w | triggers-awaited (Paket wartet auf Trigger durch ein anderes Paket) |

| Zweiter Buchstabe | aktueller Zustand |
|-------------------|---|
| t | triggers-pending (Paket wurde getriggert) |
| B | broken (Installation/Update fehlgeschlagen) |

| Dritter Buchstabe | Fehler (da sollte normalerweise nichts stehen) |
|-------------------|--|
| r | reinst-required (Paket ist kaputt und sollte neu installiert werden) |

Revision #2

Created 2021-05-05 06:40:13 UTC by magenbrot

Updated 2021-05-05 06:41:53 UTC by magenbrot